

■ログイン情報

管理画面へログインする際の認証のためのID、パスワードを設定します。このIDとパスワードを使って管理画面にログインします。

■ユーザー名称

このシステムを使用する方の名称を設定します。

■携帯端末番号の登録

本システムでは携帯端末番号を登録した携帯端末からのみ、メールチェック機能が利用できる仕組みになっています。

最初の段階ではここが「未登録」になっており、携帯端末からの携帯端末番号の登録作業が必要です。

また、一旦携帯端末を登録すると、登録を解除するまで他の携帯端末を登録することは出来ません。他の携帯端末を登録する場合は、「端末の登録を解除する」を押して携帯端末の登録を解除し、再度新しい携帯端末から端末登録をやりなおしてください。

■無視する題名キーワード

指定した文字がメール題名に含まれていた場合、メール一覧画面で該当メールを省いて表示します。

複数指定する場合は半角カンマ「,」で区切って続けて入力してください。

■無視する送信元アドレスキーワード

指定した文字がメール送信元アドレスに含まれていた場合、メール一覧画面で該当メールを省いて表示します。

複数指定する場合は半角カンマ「,」で区切って続けて入力してください。

■1ページに表示するメール数

1ページに表示するメールの件数を設定します。

携帯電話毎に、1ページに表示できるメール数は異なりますので、10通表示に設定していると携帯画面の表示がエラーになることがあります。1～10の間でお使いの携帯端末に合った値を設定してください。

■メモ

トップページに表示する、メモを記載します。文章中で1行をTEL.000-000-0000

形式で記載すると、自動的に電話リンクが設定されます。

受信設定

受信設定では、携帯端末で確認したいメールアドレスの受信サーバ情報を入力します。登録した携帯端末からは、ここで設定したメールアドレスの受信メールが確認できます。 ※受信アドレスは3つまでです。

■新規追加

最初は一つもメールアドレスが登録されていません。「新規追加」を押して、受信アドレスステータス設定画面を表示させ、最初のアドレスの設定を行ってください。受信アドレスステータス設定では、「受信名」「メールアドレス」「受信(POP)サーバ」「アカウントID」「パスワード」を全て入力し、「この内容で設定する」を押して設定を反映させてください。

■受信名

何のアドレスかをご自分で識別できる任意の文字列を入力してください。

■メールアドレス

受信確認をしたいメールアドレスを入力してください。携帯端末で返信操作を行った場合、送信元のアドレスとなります。

■受信(POP)サーバ

受信確認をしたいメールアドレスの受信(POP)サーバを入力してください。

■アカウントID

受信確認をしたいメールアドレスのアカウントID(ユーザーID)を入力してください。

■パスワード

受信確認をしたいメールアドレスのアカウントパスワード(ユーザーパスワード)を入力してください。

■既存アドレスの編集

既に作成した受信アドレスを再編集したい場合は、そのアドレスの「編集」ボタンを押し、受信アドレスデータ設定画面を表示させて再編集し、「この内容で設定する」ボタンを押してください。

基本設定 受信設定

基本設定

■ログイン情報 管理画面にログインする際必要です
ID PASS

■ユーザー名称

■携帯端末番号の登録
登録済 ... 登録した携帯端末からのみご利用になれます。別の端末を登録したい場合は、一度現在登録中の端末の登録を解除してください。

■無視する題名キーワード

指定した文字がメール題名に含まれていた場合、メール一覧画面で該当メールを省いて表示します。複数指定する場合は半角カンマ「,」で区切って続けて入力してください。

■無視する送信元アドレスキーワード

指定した文字がメール送信元アドレスに含まれていた場合、メール一覧画面で該当メールを省いて表示します。複数指定する場合は半角カンマ「,」で区切って続けて入力してください。

■1ページに表示するメール数
 通 ※携帯電話毎に、1ページに表示できるメール数は異なります。1～10の間で適切な値を入力してください。(半角数字)

■メモ

基本設定 受信設定

受信設定

■受信メールアドレス一覧

受信名	メールアドレス	受信(POP)サーバ	アカウントID	パスワード	操作
太郎	taro@test.com	mail.test.com	A0001	9281698	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
Annie Taro	taro@annie.com	pop.annie.com	A0002	9289238	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

↑ ↓

受信アドレスステータス設定

■受信名

■メールアドレス

■受信(POP)サーバ


■アカウントID

■パスワード

メール確認画面

STEP1

トップページ



携帯端末用メール確認画面にアクセスすると、上の様な画面が表示されます。
ログイン をクリックしてください。

この際「端末の製造番号を送信します」の様なメッセージが出る場合があります(メーカーによって表示メッセージは異なります。また、メーカーによってはメッセージ自体が表示されない場合があります。)。端末の認証に使用しているもので、異常ではありません。

携帯端末の登録が済んでいる場合はSTEP3へ
携帯端末の登録が済んでいない場合はSTEP2へ

STEP3


受信確認するメールアドレスの選択



受信メールを確認したいメールを選択し、「メール一覧へ」ボタンをクリックします。

STEP2

利用する携帯端末の登録認証



はじめてご利用になる場合や、管理画面で携帯端末の登録を解除した場合、新たに携帯端末の認証作業が必要になります。管理画面の受信設定画面内受信メールアドレス一覧の一番上に表示されているメールアドレスの「アカウントID」とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

この際「端末の製造番号を送信します」の様なメッセージが出る場合があります(メーカーによって表示メッセージは異なります。また、メーカーによってはメッセージ自体が表示されない場合があります。)。端末の認証に使用しているもので、異常ではありません。

STEP4

受信サーバ内のメール一覧



受信サーバに残っているメールのなかで、題名・送信元メールアドレスの拒否設定に引っかからないメールが最新のものから10通一覧表示されます。

「→」をクリックすると、次の10件が表示されます。

各メールの題名をクリックすると、メールの本文が確認できます。

各メールの「返信」をクリックすると、題名の引用込みでメールの返信が行えます。
※メール一覧から返信ボタンを押した場合は、メールの送信フォーム内の「返信元メール内容」にはメールの内容が表示されません。

各メールのメールアドレスをクリックすると、引用なしでメールを返信できます。

写真(jpgのみ)が添付されていた場合、「写真1」が表示されます。クリックすると、添付されていた写真が表示されます。(表示できる容量は携帯端末に依存します。)

題名等に拒否文字が入っていたメールは表示されませんが、総数や、表示範囲「1,245-1,231」にはカウントされます。ですので、1,245通目~1,231通目の中の拒否設定に引っかかっていない10通が表示されていることとなります。

また、メールサーバへ新しいメールが届くと、総数に追加され、即時に一覧に追加されますので、閲覧時にメールの順番のずれが生じることがありますが、異常ではありません。

STEP5

メールの詳細を確認する




メールの本文を含めた詳細を確認することができます。

返信 をクリックすると、題名が引用された形での返信フォームが表示されます。

STEP6

メールの返信フォーム



登録したメールアドレス名義でのメールの返信を行うことができます。

■メールの題名
返信元のメールの題名の先頭に「Re:」がついたものが自動入力されています。必要に応じて編集してください。

■メールの宛先
メールの宛先アドレスが自動で入力されます。

■メールの内容
返信するメールの内容を入力してください。

自分宛に同じ内容のメールを送信する
チェックを入れると、「■メールの送信元」宛に同じ内容のメールが送信されます。

■返信元メール内容(確認用)
返信元のメールの内容が表示されます。この内容は確認用で、メールの返信自体には影響しません。
必要事項入力後、

この内容でメールを送信する をクリックすると、メールの返信が行えます。